

RustDesk – HB9 BA / HB9 SO

Die USKA Sektion Solothurn **betreibt für die Mitglieder** als Nachfolgelösung im HAMNET eine kostenlose und OpenSource Lösung für Anydesk respektive TeamViewer. Die Lösung heisst **RustDesk**.

Damit Ihr RustDesk verwenden könnt, müsst Ihr im HAMNET sein.

Den Zugang zum HAMNET stellt Ihr via OPENVPN her.

Wir betreiben einen eigenen Server für den Zugang.

Wer Zugang möchte, schreibt ein Mail an [mich](#).


[Client hier herunterladen.](#)

Dann erhält Ihr per mail die Zugangsdaten als ZIP file.

ZIP in ein Verzeichnis expandieren.

OPENVPN Client starten.

Upload file wählen



Der Inhalt des expandierten Files sieht dann so aus:

 LMTCA.crt	05.11.2024 16:34	Sicherheitszertifikat	2 KB
 VPNHb9BA-4500.auth	07.11.2024 20:19	AUTH-Datei	1 KB
 VPNHb9BA-4500.crt	07.11.2024 20:15	Sicherheitszertifikat	2 KB
 VPNHb9BA-4500.key	07.11.2024 20:15	KEY-Datei	2 KB
 VPNHb9BA-4500.ovpn	07.11.2024 20:22	OVPN Profile	1 KB

(Die Namen werden Euer Rufzeichen enthalten!)


Das File mit der Extension ovpn hierhin ziehen und loslassen



Das Passwort sind die Zeichen
vor dem Punkt.

 VPNHb9BA-4500.

Nur Beispiel!



OpenVPN Connect

Imported Profile

Profile Name
eichhorn-bortis.internet-box.ch [VPNHb9MFL-

Server Hostname (locked)
eichhorn-bortis.internet-box.ch

Username (locked)
Hb9MFL

☒ Save Private Key Password

Private Key Password

PROFILES **CONNECT**

OpenVPN Connect

Profiles

CONNECTED

OpenVPN Profile
eichhorn-bortis.internet-box.ch [VPNHb9MFL-4500]

CONNECTION STATS

15.7KB/s

0B/s

BYTES IN 86 B/S

↑ BYTES OUT 6.61 KB/S


DURATION 00:00:21

PACKET RECEIVED 0 sec ago

YOU
Hb9MFL

+

Bitte ladet Euren geeigneten Installer von Rustdesk.



1. RustDesk Client

Mac

Android

Linux

SELinux

Windows Portable Elevation

2. Self-host

3. Development

Technical Support

Video Tutorials

MORE

 GitHub

 Discord

 Twitter

 Reddit

 English

Thanks for hugo-theme-learn

Docs of RustDesk > RustDesk Client

Edit this page

RUSTDESK CLIENT

Introduction


The RustDesk Client is used on devices to connect via our RustDesk Server either open source or Pro, it is available to download from [GitHub](#).

Supported Platforms

- Microsoft Windows
- macOS
- Debian Derivatives (Ubuntu ≥ 16, Linux Mint, etc.)
- Red Hat Derivatives (CentOS, Fedora ≥ 18, Rocky Linux, etc.)
- Arch Linux/Manjaro
- openSUSE
- NixOS
- AppImage / Flatpak
- Android
- iOS (not support being controlled)
- Web

Installation

Im Anschluss startet Ihr den RustDesk Client. Nach dem Start klickt Ihr auf die drei Balken damit Ihr das Einstellungsmenü erreicht:
(Bei der win32 Version auf 3Punkte klicken)



Wenn Ihr auf Einstellungen seid, müsst Ihr das Netzwerkmenü auswählen:

The screenshot shows the RustDesk settings window with the 'Netzwerk' (Network) tab selected. The 'ID/Relay-Server' section contains three input fields: 'ID-Server' with the value '44.142.45.10', 'Relay-Server' with the value '44.142.45.10', and 'API-Server' with the value 'https://44.142.45.10'. The 'Key' field is highlighted with a blue box containing the text 'Mitglieder erhalten den Key auf Anfrage'. Below the 'Key' field is a blue button labeled 'Anwenden'. The 'Proxy' section is also visible with a blue button labeled 'SOCKS5-Proxy'.

Der **Key** ist: Mitglieder erhalten den Key auf Anfrage


(Copy, Paste)


Dann «Anwenden»

Nun seid Ihr bereit für die Verbindung zum PC mit AGD-415 Software und Antennenumschalter

ID des PC: 148331579

PWD: Mitglieder erhalten das Passwort auf Anfrage






1tens
hier klicken

Diesen Punkt
auswählen.

Darstellung der Oberfläche auf Eurem PC so einstellen, damit diese
immer an die Fenstergröße angepasst wird.



Nach der Benutzung des AGD-PC hier die Verbindung beenden.
(Nicht PC herunterfahren!)